



ASBEST ANALYS

**Beställningsformulär**

**Datum:**

**Företag / privat information:**

Namn:

Org-/personnummer:

Adress:

E-post för faktura:

Projekt / referens:

**Projektledare information:**

Namn:

Tel:

E-post:

**Provtagare information:**

Namn:

Tel:

E-post:

**Val av analysvarstid:**

Express Asbestprov (provsvår lämnas inom 6 timmar)

Normal Asbestprov (provsvår lämnas inom 3 dagar från ankomst)

Nr	Provtagningsplats (t.ex: kök, hall, s-rum, v-rum, wc, tak, vind)	Material (t.ex: matta, fix, isolering, fog, lim, kakel)	Detekterat	
			Ja	Nej
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

**OBS:** Märk provpåsen med samma provnamn eller provnummer i detta beställningsformulär.

**Ankomstdatum:** (Fylls av labb)

Postadress: Box 6012  
129 06 Hägersten  
Besöksadress: Västbergavägen 25  
126 30 Hägersten

info@onexlab.se  
www.onexlab.se  
0700-012329

*Onex Lab AB*

**Provtagningsinstruktioner-Onex Lab AB****Representativt prov**

- Provet ska vara representativt för hela materialet.
- Använd alltid handskar och rengör verktyg mellan provtagningar för att undvik korskontaminering.
- Provet bör innehålla tillräcklig mängd för både analys och eventuell om analys.

**Rekommenderad provstorlek**

- Asbestprov: cirka 5×5 cm<sup>2</sup> för fasta och plana material som matta, kakel, skiva eller liknande.
- Pulverform material: cirka 2-3 matskedar (Gäller även lim).
- Kakel & klinker: inkludera båda fix och fog.
- Matta: ta även med provet limmet under.
- Rörisolering: ta med alla lager hela vägen in till röret.

**Emballering**

- Varje prov ska placeras i en egen, tättslutande plastpåse (blixtlås typ eller zip-påse).
- Märk varje påse tydliga identifikation med provnummer, materialtyp (t.ex fogmassa, linoleummatta, färg etc.) samt provtagningsplats.
- För vassa eller spröd provet, t.ex. kakel, använd vaddering för att skydda provet under transport.

**Orderblankett**

- Fyll i alla fält på beställningsformuläret, inklusive önskad analysvarstid.
- Skicka proverna tillsammans med formuläret i ett frankerat, vadderat kuvert (t.ex Jiffy-påse).
- Vid fler än ett prov, numrera påsarna tydligt som " prov 1 ". " prov 2 " osv.

**Laboratoriet hantering**

- Sammanhängande material analyseras och faktureras som ett prov, t.ex. matta med lim eller kakel med fix och fog.
- Material från olika ytor analyseras separat och faktureras som separata prover.
- Om provmängden är otillräcklig kontaktar laboratoriet beställaren.
- För expressanalys, meddela laboratoriet via e-post snabbare hantering.

**Inlämning**

- Skicka proverna med formulär i ett vadderat kuvert till Postbox:

<b>Onex Lab AB</b> <b>Box 6012</b> <b>129 06 Hägersten</b>
--

- Alternativt kan provet lämnas direkt till laboratoriet under våra öppettider, (07.00-16.00) måndag- fredag till **besöksadress: Västbergavägen 25, 126 30 Hägersten.**

Observera: Provet som skickas med posten behöver **skickas till Postbox!**